

Requisitos del sistema

Requisitos de software

Sistemas operativos	Interfaz web
<p>Windows</p> <ul style="list-style-type: none">• Windows Server 2019• Windows Server 2016• Windows Server 2008• Windows Server 2008 R2• Windows Server 2012• Windows Server 2012 R2• Windows 8• Windows 10 <p>Linux</p> <ul style="list-style-type: none">• Ubuntu 9.x o superior• CentOS 4.4 o superior• Red Hat Linux 9.0• Red Hat Enterprise Linux 7.x• Red Hat Enterprise Linux 6.x• Red Hat Enterprise Linux 5.x• Normalmente funciona bien con cualquier versión de Linux <p>Nota: AMP también se puede ejecutar en equipos virtuales con los sistemas operativos mencionados.</p>	<p>El cliente HTML debe tener instalado uno de los siguientes navegadores** en el sistema:</p> <ul style="list-style-type: none">• Microsoft Edge• Chrome, Firefox y Safari (en Windows, Linux y Mac) <p>** AMP está optimizado para una resolución de 1280 x 800 o superior.</p> <p>Base de datos</p> <ul style="list-style-type: none">• PostgreSQL 9.5.3, incluida con el producto.• Admite MS SQL Server 2008 o superior. Se debe instalar el servidor SQL en Windows 2008 Server o superior.

Requisito de hardware

Tamaño de la empresa	Procesador	RAM	Disco duro
Pequeña (<1000 servidores, 500 claves y 500 usuarios)	Dual Core / Core2 Duo o superior	4 GB	<ul style="list-style-type: none">• 200 MB para producto• 10 GB para base de datos
Mediana (<5000 servidores, 1000 claves y 1000 usuarios)	Quad Core o superior	8 GB	<ul style="list-style-type: none">• 500 MB para producto• 20 GB para base de datos
Grande (<5000 servidores, 1000 claves y 1000 usuarios)	Octa Core o superior	16 GB	<ul style="list-style-type: none">• 1 GB para producto• 30 GB para base de datos

Prerequisites

- Un servidor de correo externo (servidor SMTP) para enviar varias notificaciones a los usuarios.
- Se debe instalar el servidor SFTP en todos los equipos de destino para facilitar la transferencia de archivos.
- Se debe instalar y habilitar el servidor SSH en el servidor de salto de Windows para las conexiones de RDP.
- Se debe instalar RemoteApp en los equipos de destino para usar las funciones de RemoteApp.

manageengine.com/latam/amp